

FX3 SDK 安装教程





- ,	FX3	SDK 安装教程	3
	1.1	软件安装	3
	1.2	驱动安装	6
<u> </u>	程序下载说明		9
	2.1	下载 FX3 程序	9



一、FX3 SDK 安装教程

1.1 软件安装

1. 双击打开 "FX3SDKSetup_1.3.4.exe", 开始安装 FX3 SDK 软件。



2. 按照安装导向,选择安装路径。




图 1.1.2

3. 若弹出此提示则执行步骤 4, 若是没有此提示可以跳过。






图 1.1.3

4. 点击 "dotnetfx35.exe", 安装缺少的插件。



图 1.1.4

- 5. 完成"dotnetfx35.exe"安装后,重新点击"FX3SDKSetup_1.3.4.exe",开始安 装 FX3 SDK 软件,并选择路径。
 - 6. 按照安装向导,继续安装。(默认即可)

北京市海淀区四季青路8号 WWW.R8C.COM 400-065-7899 BJBKRC@163.COM




图 1.1.5

7. 接下来将弹出几个协议界面,都点击接受即可。



图 1.1.6



图 1.1.7

北京市海淀区四季青路8号 WWW.R8C.COM 400-065-7899 BJBKRC@163.COM




图 1.1.8



图 1.1.9

8. 等待安装完成。




图 1.1.10

1.2 驱动安装

1. 将设备通过 USB3.0 的数据线连接至电脑,打开电脑设备管理器,可以看到 "WestBridge"的设备,但此时,驱动还是未安装的。



> 👺 电池 > 闡端□ (COM和LPT) > 🎽 固件 > 🖳 计算机 > 🔲 监视器 > 🔤 键盘 > 🚯 蓝牙 🗸 鄼 其他设备 WestBridge > 人体学输入设备 ▶ 📱 软件设备 > 🖺 软件组件 > 🗑 生物识别设备 > 4 声音、视频和游戏控制器 图 1.2.1

2. 选中设备,右键选择"更新驱动程序"。




图 1.2.2

3. 选择"浏览我的计算机以查找驱动程序软件"。



图 1.2.3

4. 选择软件安装路径,点击"下一步",等待驱动安装完成。



5. 安装完成后,在电脑的开始菜单找到"Cypress -> Control Center",点击打开软件。



jaj 1.2.*3*

6. 打开软件后,在软件中看到"Cypress FX3 USB BootLoader Device",即表示驱动已经安装完成。




图 1.2.6



二、程序下载说明

2.1 下载 FX3 程序

- 1. 使用 USB3.0 数据线连接信号源模块至电脑。信号源接通电源。
- 2. 打开软件 Cyperss 软件的 Control Center 界面,在界面左侧的"Cyperss FX3 USB BootLoader Devic"为发现的可用设备,点击选择设备。




图 2.1.1 选择 FX3 设备

3. 点击菜单栏的"Program"下的FX3,选择"RAM"。




图 2.1.2 选择下载方式

4. 选择打开资料包中的".img"文件,FX3 的程序下载完成后,界面左侧可用设备字样变成 Cyperss FX3 USB StreamExample Device。




图 2.1.3 FX3 程序下载完成